


FREESPOT のご利用方法

FREESPOT をご利用いただく為には、【事前登録】か【メール認証 (12P)】のいずれかを行って、お使いの機器の Wi-Fi 接続設定で【FREESPOT】を選択いただく必要があります。以下にそれぞれの方法を案内させていただきます。

【事前登録】

事前登録フォームでメールアドレスと利用する機器の Mac アドレスを登録しておくことで認証の手間が省け、スムーズにご利用いただく事が可能になります。

- 1)  IE (インターネットエクスプローラー) を開く
検索バーに[FREESPOT]スペース (空白) →[事前登録]
検索結果の【メール認証ページ - FREESPOT】を選択してください。
もしくはアドレスバーに
[【http://www.freepot.com/users/register_mail.php】](http://www.freepot.com/users/register_mail.php)
と入力して[ENTER]を押してください。
- 2) 選択後、次ページのような画面になります。
案内に従って必要項目を入力してください。
 - メールアドレス (携帯メールまたはプロバイダメールをご登録ください。WEB メール/フリーメールは使えません。)
 - 機器 MAC アドレス (わからない方は 3-11P の MAC アドレスの確認方法をご覧ください)
 - 利用許諾書をよくお読みいただき、よろしければ[利用許諾書の承認]の【承認する】にチェックを入れ【送信】ボタンを選択してください。



事前登録

ここでは認証が必要な FREESPOT を利用するための事前登録を行うことができます。

以下のフォームに、メールアドレスおよび登録する機器の MAC アドレスを入力してください。

※登録は、最終利用日から半年間有効です。

これを過ぎた場合、再度登録の必要があります。

メールアドレス(パスワード送信先)

(WEB メール/フリーメールは使えません。

携帯メールまたはプロバイダメールをご登録ください)

機器 MAC アドレス

 : : : : :

(12 桁の英数字が入ります。例 12:34:56:AA:BB:CC)

利用許諾書

利用許諾書の承認

承認する

承認しない


送信

Android 携帯電話


- 1) [本体設定]→[端末情報]→[端末の状態]→[Wi-Fi MAC アドレス]

タブレット端末


- 1) 設定を開きます




- 2) 無線とネットワークを開きます



3) Wi-Fi 設定を開きます




4) 無線 LAN のアクセスポイント SSID が表示されている状態で詳細設定を開きます




5) 詳細設定メニューを表示するにはタブレット本体の横棒のあるボタンをタッチします。




6) 詳細設定を開きます



7) 詳細設定を開くと **MAC アドレス**項目の下に小さく 16 進数で記載された MAC アドレス（例、11:22:33:FF:DD:BB）を確認することができます。



※確認出来ない場合は下記の手順で、お調べください。

- 1)  IE（インターネットエクスプローラー）を開く
- 2) 検索バーに[お使いの端末の機種名]スペース（空白）→[MAC アドレス]→スペース[確認] 等と入力し検索してください。
- 3) 検索後、該当の機種名の MAC アドレスの確認方法が表示されているページを選択後、ご確認ください。


iPad / iPhone / iPod touch

[設定] → [一般] → [情報]で確認「Wi-Fi アドレス」がMac アドレス




ノート PC (Windows)

- 1) [スタート] – [プログラム] – [アクセサリ] – [コマンド プロンプト] を選択




※ [コマンドプロンプト] が見つからないときは、 [スタート] – [ファイル名を指定して実行] で、“cmd” と入力し実行

- 2) [コマンドプロンプト] 画面が表示されるので【ipconfig /all】と入力し、[ENTER] キーを押す。



- 3) 物理アドレス (Physical Address) に続く 12 桁の英数字が Mac アドレスになります。




ノート PC (Mac OS)

1) Dock のシステム環境設定アイコンをクリック




2) インターネットとネットワークのネットワークアイコンをクリック




3) 左のインターフェース一覧から使用するネットワークインターフェースを指定し、クリック。

無線の場合「AirMac」を選択。




4) 下部にある「AirMac ID」が Mac アドレスになります。




PSP

- 1) [本体設定]→[本体情報]を選択し、MAC アドレスを確認します。



※上記以外の機種をお使いの場合は次の手順で、お調べください。

- 1)  IE（インターネットエクスプローラー）を開く
- 2) 検索バーに[お使いの端末の機種名]スペース（空白）→[MAC アドレス]→スペース[確認] 等と入力し検索してください。
- 3) 検索後、該当の機種名の MAC アドレスの確認方法が表示されているページを選択後、ご確認ください。

【メール認証】

- 1) 利用者は FREESPOT の接続時にメールアドレスを利用して認証を行い、2 回目以降は認証なしで手間なく接続が可能です。

利用者のメールアドレスは、無線クライアントの Mac アドレスと紐付けられ、認証サーバに記録されます。

初回アクセス時 メール認証



※1.主に FREESPOT 専用アクセスポイント (FS-G300N) で構築されたスポットで、このメール認証方式が採用されています。

※2.WEB メール/フリーメールは使えません。携帯メールまたはプロバイダーメールを登録下さい。

※3.迷惑防止機能、メールフィルターを設定した携帯電話では、「@freespot.com」からのメールを受けられるようにしてください。

2回目以降はパスワードなしでアクセス可能です。

2回目からは…



あなたのパソコンが自動的に認証され、パスワードなしでそのままアクセスできます。今までのアクセス状況等も表示されます。

認証の有効期限は最大6か月です

※最後に利用した日から、6ヶ月間は再認証の必要はありません。

ニンテンドーDSは®は認証フリーです

ニンテンドーDSは認証不要です。そのままアクセス可能です。